

coudre une fermeture à glissière invisible



ENDROIT
DU TISSU




ENVERS
DU TISSU




PIED À FERMETURE
INVISIBLE RÉGULIER

NOTE : La fermeture à glissière invisible peut être cousue en utilisant un pied à fermeture régulier ou un pied à fermeture invisible. Pour que la pose soit plus facile, les instructions indiqueront l'utilisation d'un pied à fermeture invisible.

- Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à froid. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtessez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.



- Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâtessez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.



- Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez

la couture restante du milieu du dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.



Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

Ou si la couture a été partiellement piquée :

Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez le reste de la couture en raccordant avec la piqûre précédente.

- Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.

Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.



FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE – FINITION PAS NETTE

La fermeture est posée après finir le bord supérieur.

Ouvrez la fermeture et pressez le ruban. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur au même niveau que le bord (supérieur) de l'encolure fini, comme illustré. Bâtessez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer. Posez le côté gauche de l'ouverture de la même façon, en utilisant la rainure gauche du pied à fermeture.

Pour finir, continuez la pose de la fermeture en suivant les étapes 3 et 4. Retournez les extrémités supérieures du ruban de la fermeture par-dessus les valeurs de couture. Cousez à la main sur la parementure, comme illustré.

