

coser una cremallera invisible



DERECHO
DE LA TELA




REVÉS
DE LA TELA




PIE DE CREMALLERA
INVISIBLE REGULAR

NOTA: La cremallera invisible se puede coser utilizando un pie de cremallera regular o un pie de cremallera invisible. Para facilitar la aplicación, en las instrucciones se indicará el uso de un pie de cremallera invisible.


1. Abrir la cremallera y planchar la cinta utilizando una plancha fría. Por FUERA, prender con alfileres el DERECHO de la cremallera hacia abajo por el DERECHO de la abertura de la cremallera. Mantener el espiral a lo largo de la línea de costura, la cinta en el margen de costura y el tope superior a 2 cm debajo del borde superior, como se indica. Hilvanar a mano por el centro de la cinta. Colocar el pie de cremallera en la parte superior de la cremallera con la ranura DERECHA del pie sobre el espiral. Coser sobre la cinta hasta el corte. Coser con punto atrás para reforzar.



2. Prender con alfileres de la misma forma la otra mitad de la cremallera al costado IZQUIERDO de la abertura de la cremallera. Asegurarse de que los bordes superior e inferior de la prenda estén parejos. Hilvanar a mano por el centro de la cinta. Colocar el pie de cremallera en la parte superior de la cremallera con la ranura IZQUIERDA sobre el espiral. Coser a lo largo de la cinta hasta el corte. Coser con punto atrás para reforzar.



3. Cerrar la cremallera y verificar que sea invisible por el DERECHO. Jalar los extremos sueltos de la cinta de la cremallera lejos del margen de costura. Prender juntas con alfileres la costura restante del centro de la espalda debajo de la cremallera. Colocar el pie de cremallera hacia la IZQUIERDA de modo que la aguja baje a través del corte exterior del pie. Empezar cosiendo a 6 mm sobre la puntada inferior y ligeramente hacia la IZQUIERDA. Coser la costura aproximadamente a 7.5 cm. Coser el resto de la costura utilizando un pie prensatela regular.




Si prefiere, abrir cada margen de costura en el extremo de la cremallera y coser la cinta sobre este.

O si la costura se cosió parcialmente:

Empezar haciendo la costura a 6 mm sobre la puntada inferior y ligeramente hacia la IZQUIERDA. Coser el resto de la costura uniéndola con el pespunte anterior.

4. Si la cremallera es más larga que la abertura, utilizando hilo resistente coser a mano algunas pequeñas puntadas a través de los espirales en el extremo de la abertura. Recortar el extremo inferior de la cinta de la cremallera hasta 1.5 cm de las puntadas a mano. Si prefiere, abrir cada margen de costura en el extremo de la cremallera y coser la cinta sobre este.



CINTA DE CREMALLERA INVISIBLE – ACABADO DESPROLIJO

Después de acabar el borde superior, se aplica la cremallera.

Abrir la cremallera y planchar la cinta. Por FUERA, prender con alfileres el DERECHO de la cremallera hacia abajo por el DERECHO de la abertura de la cremallera. Mantener el espiral a lo largo de la línea de costura, la cinta dentro del margen de costura y el tope superior parejo con el borde (superior) del escote acabado, como se indica. Hilvanar a mano sobre el centro de la cinta. Colocar el pie de cremallera en la parte superior de la cremallera con la ranura DERECHA del pie sobre el espiral. Coser sobre la cinta hasta el corte. Coser con punto atrás para reforzar. Colocar de la misma forma por el costado izquierdo de la abertura de la cremallera, utilizando la ranura izquierda del pie de cremallera.

Para acabar, continuar la aplicación de la cremallera siguiendo los pasos 3 y 4. Voltar los extremos superiores de la cinta de la cremallera sobre los márgenes de costura.

Coser a mano a la vista, como se indica.

